

Anleitung zur Einrichtung ihres kabelrinn.at-Emailkontos


Microsoft Outlook:

1) Starten sie Microsoft Outlook.




2) Kontoeinstellungen


a) **Outlook bis Version 2007:** Wählen sie den Menüpunkt "Extras" > "Kontoeinstellungen"



b) **Outlook ab Version 2010:** Wählen sie den Menüpunkt "Datei" > "Informationen" > "Kontoeinstellungen"



3) Wählen sie im neuen Fenster "Kontoeinstellungen" die Option "Neu".



4) Befüllen sie die Textfelder mit ihrem Namen, ihrer Emailadresse usw. Bitte beachten sie, dass sie bei Benutzernamen ihre .vollständige Email-Adresse (inkl. @kabelrinn.at) eingeben und unterscheiden sie bei der Eingabe des Passwortes zwischen Groß- und Kleinbuchstaben

Klicken sie anschließend auf "Weitere Einstellungen".

5) Ergänzen sie die Eingabefelder unter dem Register "Allgemein":

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

E-Mail-Konto

Geben Sie einen Namen für dieses Konto ein, zum Beispiel "Arbeit" oder "Microsoft Mail Server".

mein.name@kabelrinn.at

Benutzerinformation

Firma: Privat

Antwortadresse: mein.name@kabelrinn.at

6) Setzen sie folgende Option bei der Registerkarte "Posteingangsserver":

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

7) Klicken sie auf "OK", dann auf "weiter" und "fertigstellen".

Alle notwendigen Einstellungen sind nun hinterlegt

Testen sie die neuen Einstellungen indem sie auf "Senden / Empfangen" klicken.
Sollten sie eine Fehlermeldung erhalten. überprüfen sie bitte ihre Eingaben.

Allgemeine Informationen:

Dienst	Beschreibung	Servername	Port
POP3	Email Eingangsdienst	pop.kabelrinn.at	110
SMTP	Email Ausgangsdienst	smtp.kabelrinn.at	25

- Alle Email-Nachrichten die mittels POP abgerufen werden, sind nicht mehr am Mailsystem und dem Webmail-Portal vorhanden.
- Mit den Diensten SMTP/SMTPS können aus jedem Netz weltweit, Email-Nachrichten mit der Endung "kabelrinn.at" versendet werden.
- Falls Ihnen kein Email-Programm oder mobiles Endgerät zur Verfügung steht, können Sie mit jedem beliebigen Internetbrowser weltweit Ihre Email-Nachrichten mittels der Webmail-Funktion abrufen: <https://webmail.kabelrinn.at>
Für die Anmeldung am Webmail-Portal benötigen sie ihren Benutzernamen (= vollständige Email-Adresse) und ihr Passwort.

Information für versierte Anwender:

Dienst	Beschreibung	Servername	Port
POP3	Email Eingangsdienst	pop.kabelrinn.at	110
POP3S	Email Eingangsdienst inkl. Verschlüsselung	pops.kabelrinn.at	995
IMAP	Email Eingangsdienst mit Synchronisierung	imap.kabelrinn.at	143
IMAPS	Email Eingangsdienst mit Synchronisierung inkl. Verschlüsselung	imaps.kabelrinn.at	993
SMTP	Email Ausgangsdienst	smtp.kabelrinn.at	25
SMTPS	Email Ausgangsdienst inkl. Verschlüsselung	smtps.kabelrinn.at	465 / 587

- Beim Dienst IMAP/IMAPS werden alle Ihre Email-Nachrichten (Posteingang, Postausgang, gesendete Objekte, usw.) zwischen dem Mailsystem der Kommunalbetriebe Rinn GmbH und Ihren Endgeräten synchron gehalten. Auch Änderungen (z.B. Löschung einer Email-Nachricht) wird in Echtzeit durchgeführt. Im Gegensatz zum POP/POPS-Dienst bleiben die Nachrichten immer am Mailsystem gespeichert. Bitte beachten sie, dass die Größe ihrer Mailbox 500MB beträgt.